

## Windows 7 : Activation Erreur 0xC004F061

Écrit par ITDiplomate

Dimanche, 09 Janvier 2011 10:32 - Mis à jour Dimanche, 09 Janvier 2011 12:50

---

### - Erreur 0xC004F061 lors de l'activation de Windows 7:

Cette erreur intervient lors de l'activation d'un Windows 7 mise à niveau sur un disque ne disposant pas d'OS. En effet, cette version doit servir de mise à jour et non d'installation neuve.

### Comment faire pour contourner ce problème, lorsque que l'on a formater son disque avant de lancer l'installation ?

Il existe plusieurs méthodes, mais dans tous les cas faites une sauvegarde de vos données:

- Réinstaller l'ancien OS devant être mis à jour et recommencer l'installation.
- Contacter Microsoft et tenter d'expliquer la situation.

### - Attention, cette méthode n'est pas supportée par Microsoft.

Exécuter "Regedit" en tant que Administrateur.

Dans la clé suivante:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE

Modifier la valeur MediaBootInstall de 1 à 0.

## Windows 7 : Activation Erreur 0xC004F061

Écrit par ITDiplomate

Dimanche, 09 Janvier 2011 10:32 - Mis à jour Dimanche, 09 Janvier 2011 12:50

---

Puis depuis une boîte de commande en administrateur exécuter "slmgr /rearm" et redémarrer le système.

Au prochain démarrage, se rendre dans les propriétés système et dans la section "Activation de Windows", cliquer sur "Modifier la clé de produit". Entrer la clé de mise à jour et activer Windows